

WIFI @ CTVO

- Uživatelé s aktivním kontem školní sítě SPSO mají možnost využívat bezdrátové (WIFI) připojení mobilních zařízení.
- Připojení k síti je možné jen se znalostí jména a hesla. **Veškerý provoz je dohledatelný ke konkrétnímu uživateli!**
- **Heslo pro WIFI je třeba nastavit zvlášť, není stejné jako pro přihlášení k počítačům!**

Nastavení WIFI hesla provedete na: INTRANET (titan.spsostrov.cz) - Nastavení WIFI hesla (v menu vlevo)

- Dále naleznete postup nastavení pro systém Windows XP. Ve Windows 7 je postup obdobný.
- Byla testována funkčnost se systémem Google Android. Zde je nastavení jednoduché, postačí vyplnit pole:
Identity: přihlašovací jméno do sítě SPSO
Password: heslo nastavené na stránce výše

Postup nastavení v operačním systému Windows XP:

Bezdrátové připojení k síti

Práce se sítí

- Aktualizovat seznam sítí
- Nastavit bezdrátovou síť

Podobné úkoly

- Informace o bezdrátových sítích
- Změnit pořadí upřednostňovaných sítí**
- Změnit upřesňující nastavení

Výběr bezdrátové sítě

Po klepnutí na některou z položek v následujícím seznamu se můžete připojit k bezdrátové síti v dosahu nebo získat další informace.

ctvo
Zabezpečená bezdrátová síť (WPA2)
K síti se připojíte klepnutím na tlačítko Připojit. Možná bude nutné zadat další informace.

guest
Zabezpečená bezdrátová síť (WPA2)

Připojit

Bezdrátové připojení k síti - vlastnosti

Obecné | **Bezdrátové sítě** | Upřesnit

Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows

Sítě k dispozici:
Chcete-li se připojit, odpojit nebo získat další informace o bezdrátových sítích v dosahu, klepněte na následující tlačítko.
Zobrazit bezdrátové sítě

Upřednostňované sítě:
Automaticky připojit k sítím, které jsou k dispozici, v uvedeném pořadí.

Nahoru
Dolů

Přidat... | Oddebat | Vlastnosti

Další informace o konfiguraci bezdrátové sítě | Upřesnit

OK | Storno

Vlastnosti bezdrátové sítě

Přidružení | **Ověřování** | Připojení

Síťový název (SSID): ctvo

Připojit, i když tato síť nevyvislá

Klíč bezdrátové sítě
Tato síť vyžaduje klíč pro následující položky:

Ověření v síti: WPA2
Síťování dat: AES

Síťový klíč:
Potvrzení síťového klíče:

Index klíče (rozšířen): 1

Klíče poskytován automaticky

Toto je síť mezi počítači (ad hoc); nejsou použity bezdrátové přístupové body

OK | Storno

Vlastnosti bezdrátové sítě

Přidružení | **Ověřování** | Připojení

Vybráním této možnosti zajistíte ověřený přístup k bezdrátovým sítím Ethernet.

Povolit v této síti ověření IEEE 802.1x

Typ protokolu EAP: Protokol PEAP (Protected EAP) | **Vlastnosti**

Ověřit jako počítač v případě, že informace o počítači jsou k dispozici
 Ověřit jako hosta v případě, že informace o uživateli nebo o počítači nejsou k dispozici

OK | Storno

Vlastnosti protokolu Protected EAP

Pro připojení:
 Ověřit certifikát serveru
 Připojit k těmto serverům:

Důvěryhodné kořenové certifikační úřady:
 CA 1
 Certiposte Classe A Personne
 Certiposte Serveur
 Certisign - Autoridade Certificadora - AC2
 Certisign - Autoridade Certificadora - AC4
 Certisign Autoridade Certificadora AC15
 Certisign Autoridade Certificadora AC35

Nezobrazovat výzvu k ověření nových serverů nebo důvěryhodných certifikačních úřadů

Vyberte metodu ověřování:
Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) | **Konfigurovat...**

Povolit rychlé obnovení připojení
 Povolit kontroly pomocí součásti Quarantine
 Odpojit, nenabízí-li server metodu kryptovazeb TLV

OK | Storno

Vlastnosti protokolu EAP MSCHAPv2

Pro připojení:
 Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo a případně doménu systému Windows

OK | Storno

Zadejte pověření

Uživatelské jméno: vlastik
Heslo:

Přihlašovací doména:

Uložit uživatelské jméno a heslo pro budoucí použití

OK | Storno

Bezdrátové připojení k síti

Klepnutím zde vyberete certifikát a další pověření pro připojení k síti.ctvo

CS 15:55